



## **GUIA DE APOYO PARA REALIZAR**

# **Rectificaciones a Manifiesto Único Marítimo**

## Contenido

<b>Introducción</b> .....	3
<b>Adenda House</b> .....	4
<b>Adenda Master</b> .....	6
<b>Eliminación Master</b> .....	9
<b>Eliminación House</b> .....	10
<b>Reemplazo 3(House o master) o 21(House hija)</b> .....	12
<b>Reemplazo 17 o 18 (Mercancías)House o Master</b> .....	15
<b>Reemplazo RF(19)</b> .....	20
<b>Reemplazo personas (20)</b> .....	23

## Introducción

Las rectificaciones de manifiesto marítimo se basan en la actualización de diferentes campos según la causal seleccionada, permitiendo eliminar, agregar o reemplazar dichos segmentos y la información previamente transmitida. La transmisión de este tipo de archivos debe realizarse de manera individual, no se permite la transmisión de modificación, eliminación o adenda de múltiples BL.

Para la modificación de los BLs se debe transmitir un mensaje cumpliendo con la estructura, agregando el segmento M13 e indicando en el elemento M1009 la letra "Y" indicando que hay modificaciones a una transmisión previa.

Es posible actualizar los campos de personas (N1, N3 y N4) el segmento de mercancías (N10, VID, M7, H1 y VC)

El elemento M1303 indicará de qué tipo de modificación se trata conforme a lo siguiente:

- "A" indicará que se trata de una adenda a la transmisión previamente realizada
- "D" indicará que se trata de una eliminación a la transmisión previamente realizada
- "R" indicará que se trata de un reemplazo a la transmisión previamente realizada

## Adenda House

Para la adenda se requiere transmitir los siguientes elementos y segmentos:

ISA

GS

ST

M1009: Debe ser Y

M1014: SI o SE

M1301: CAAT del transportista

M1302: Puerto, debe ser el mismo indicada en el elemento P401 original y debe ser igual al indicado en el segmento P401 de la adenda.

M1303: Debe indicarse el tipo de modificación para este caso "A"

M1304: Debe indicarse el Master o House a la cual deseas adicionar la información transmitida.

M1306: Debe indicarse la causal, para adendas son permitidas:

- 02
- 11
- 12
- 18
- 20 solo se agregan personas (n1,n3 y n4)
- 22

M1309; CAAT correspondiente de la transmisión original

M1101: Número de House nueva

M1102: SI o SE

M1103: Número total de piezas (suma de los n10 declarados)

M1105: peso total de la mercancía

M1106: Código de unidad de medida

M1107: Volumen de la mercancía

M1108: Unidad de volumen de la mercancía

M1109: 30 (House)

M1112: CAAT según corresponda

M1114: CAAT según corresponda

M1115: CAAT según corresponda

M1120: Código del ultimo puerto antes de llegar a México (master)

M1121: Código del puerto donde se realizó la carga(master)

N9 (debe ir dos veces obligatoriamente)

N901: puede ser HO o MXI

N902: puede ser número de recinto o BL master o House de referencia

N1 (TIN-TIN, SH Y N1)

N101: Código de persona

N102: Nombre de la persona

N103: puede ser TIN

N104: RFC o TAX ID

N301: Dirección

N302: Complemento de dirección

N401: Nombre de la ciudad

N402: Código de la ciudad

N403: Código postal

N404: Código del país según apéndice G

PER01: IC

PER02: Nombre de la persona

PER03: Código de la forma de contacto

PER04: Forma de contacto

PER05: Código de la forma de contacto

PER06: Forma de contacto

VID01: Código de descripción del equipo o vacío

VID02: Iniciales del contenedor o NC

VID03: Numero del contenedor o NC

VID09: Código de apéndice M

VID10: Código de estado de contenedor

VID11: Tipo de carga

N1001: Cantidad de la mercancía

N1002: Descripción de la mercancía

N1003: Marcas y números

N1004: "J"

N1005: TIGIE (solo en caso de que se haya transmitido el mensaje original)

N1006: valor de la mercancía

N1007: Código de unidad de peso

N1008: peso de la mercancía

N1010: unidad de medida o embalaje

N1011: país de procedencia de las mercancías

Debe tenerse en consideración que la guía debe mandarse exactamente igual a la transmisión original, a excepción de los segmentos que estén permitidos cambiar.

### **Adenda Master**

Para la adenda se requiere transmitir los siguientes elementos y segmentos:

ISA

GS

ST

M1001: CAAT vigente

M1002: Siempre "O"

M1003: País de la embarcación

M1004: Código IMO del Buque

M1005: Nombre del Buque

M1009: Debe ser Y

M1010: Siempre es "L"

M1012: Número de manifiesto

M1014: SI o SE

P401: Puerto de arribo o puerto de zarpe

P402: Fecha de arribo o fecha de zarpe

M1301: CAAT del transportista

M1302: Puerto, debe ser el mismo indicada en el elemento P401 original y debe ser igual al indicado en el segmento P401 de la adenda.

M1303: Debe indicarse el tipo de modificación para este caso "A"

M1304: Debe indicarse el manifiesto al cual deseas adicionar la información transmitida.

M1306: Debe indicarse la causal, para adendas son permitidas, solo son permitidas:

- 02
- 11
- 12
- 17 (solo mercancía)
- 20 (solo personas)
- 22

M1309; CAAT correspondiente de la transmisión original

M1101: Número de Master nueva

M1102: SI o SE

M1103: Número total de piezas (suma de los n10 declarados)

M1105: peso total de la mercancía

M1106: Código de unidad de medida

M1107: Volumen de la mercancía  
M1108: Unidad de volumen de la mercancía  
M1109: Identificador del tipo de guía  
M1112: CAAT según corresponda  
M1114: CAAT según corresponda  
M1115: CAAT según corresponda  
M1120: Código del ultimo puerto antes de llegar a México (master)  
M1121: Código del puerto donde se realizó la carga(master)

N901: puede ser MXI  
N902: puede ser número de recinto de referencia

N101: Código de persona  
N102: Nombre de la persona  
N103: puede ser TIN  
N104: RFC o TAX ID  
N401: Nombre de la ciudad  
N402: Código de la ciudad  
N403: Código postal  
N404: Código del país según apéndice G

PER01: IC  
PER02: Nombre de la persona  
PER03: Código de la forma de contacto  
PER04: Forma de contacto  
PER05: Código de la forma de contacto  
PER06: Forma de contacto

VID01: Código de descripción del equipo o vacío

VID02: Iniciales del contenedor o NC

VID03: Numero del contenedor o NC

VID09: Código de apéndice M

VID10: Código de estado de contenedor

VID11: Tipo de carga

N1001: Cantidad de la mercancía

N1002: Descripción de la mercancía

N1003: Marcas y números

N1004: "J"

N1005: TIGIE(solo en caso de que se haya transmitido el mensaje original)

N1006: valor de la mercancía

N1007: Código de unidad de peso

N1008: peso de la mercancía

N1010: unidad de medida o embalaje

N1011: país de procedencia de las mercancías

Debe tenerse en consideración que la guía debe mandarse exactamente igual a la transmisión original, a excepción de los segmentos que estén permitidos cambiar. Esto incluye los segmentos opcionales que se enviaron en la transmisión original.

### **Eliminación Master**

Para la eliminación se requiere transmitir los siguientes elementos y segmentos:

ISA

GS

ST

M1001: CAAT vigente

M1002: Siempre "O"

M1003: País de la embarcación

M1004: Código IMO del Buque

M1005: Nombre del Buque

M1009: Debe ser Y

M1010: Siempre es "L"

M1012: Número de manifiesto

M1014: SI o SE

P401: Puerto de arribo o puerto de zarpe

P402: Fecha de arribo o fecha de zarpe

M1301: CAAT del transportista

M1302: Puerto, debe ser el mismo indicada en el elemento P401 original y debe ser igual al indicado en el segmento P401 de la adenda.

M1303: Debe indicarse el tipo de modificación para este caso "D"

M1304: Debe indicarse el manifiesto, Master o House que se desea eliminar.

M1306: Debe indicarse la causal, para la eliminación

M1309; CAAT correspondiente de la transmisión original

Debe tenerse en consideración que la guía debe mandarse exactamente igual a la transmisión original, a excepción de los segmentos que estén permitidos cambiar. Esto incluye los segmentos opcionales que se enviaron en la transmisión original.

### **Eliminación House**

Para la eliminación se requiere transmitir los siguientes elementos y segmentos:

ISA

GS

ST

M1001: CAAT vigente

M1002: Siempre "O"

M1003: País de la embarcación

M1004: Código IMO del Buque

M1005: Nombre del Buque

M1009: Debe ser Y

M1010: Siempre es "L"

M1012: Número de manifiesto

M1014: SI o SE

P401: Puerto de arribo o puerto de zarpe

P402: Fecha de arribo o fecha de zarpe

M1301: CAAT del transportista

M1302: Puerto, debe ser el mismo indicada en el elemento P401 original y debe ser igual al indicado en el segmento P401 de la adenda.

M1303: Debe indicarse el tipo de modificación para este caso "D"

M1304: Debe indicarse el manifiesto, Master o House que se desea eliminar.

M1306: Debe indicarse la causal, para la eliminación

M1309; CAAT correspondiente de la transmisión original

N9 (x2)

N901: puede ser HO o MXI

N902: Debe ser número de recinto (se puede actualizar la información del recinto )

Debe tenerse en consideración que la guía debe mandarse exactamente igual a la transmisión original, a excepción de los segmentos que estén permitidos cambiar. Esto incluye los segmentos opcionales que se enviaron en la transmisión original.

### Reemplazo 03 Master

Para el reemplazo se requiere transmitir los siguientes elementos y segmentos:

ISA

GS

ST

M1001: CAAT vigente

M1002: Siempre "O"

M1003: País de la embarcación

M1004: Código IMO del Buque

M1005: Nombre del Buque

M1009: Debe ser Y

M1010: Siempre es "L"

M1012: Número de manifiesto

M1014: SI o SE

P401: Puerto de arribo o puerto de zarpe

P402: Fecha de arribo o fecha de zarpe

M1301: CAAT del transportista

M1302: Puerto, debe ser el mismo indicada en el elemento P401 original y debe ser igual al indicado en el segmento P401 de la adenda.

M1303: Debe indicarse el tipo de modificación para este caso "R"

M1304: Debe indicarse el manifiesto, master o House a la cual deseas reemplazar la información transmitida.

M1305: debe ser mayor a 0

M1306: Debe indicarse la causal, para Reemplazo son permitidas, solo son permitidas 03 y 21

M1309; CAAT correspondiente de la transmisión original (m109 y 1301 idénticos)

M1101: Número de House nueva (debe ser igual a m1304 si se usa 21 o 3 en m1306)

M1102: SI o SE

M1103: Número total de piezas (suma de los n10 declarados)

M1105: peso total de la mercancía

M1106: Código de unidad de medida

M1107: Volumen de la mercancía

M1108: Unidad de volumen de la mercancía

M1109: Identificador del tipo de guía

M1112: CAAT según corresponda(mismo a 1301)

M1114: CAAT según corresponda

M1115: CAAT según corresponda

M1120: Código del ultimo puerto antes de llegar a México (master)

M1121: Código del puerto donde se realizó la carga(master)

(para House lleva 2 n9)

N901: puede ser HO o MXI

N902: puede ser número de recinto o BL master o House de referencia

N101: Código de persona

N102: Nombre de la persona

N103: puede ser TIN

N104: RFC o TAX ID

N401: Nombre de la ciudad

N402: Código de la ciudad

N403: Código postal

N404: Código del país según apéndice G

PER01: IC

PER02: Nombre de la persona

PER03: Código de la forma de contacto

PER04: Forma de contacto

PER05: Código de la forma de contacto

PER06: Forma de contacto

VID01: Código de descripción del equipo o vacío

VID02: Iniciales del contenedor o NC

VID03: Numero del contenedor o NC

VID09: Código de apéndice M

VID10: Código de estado de contenedor

VID11: Tipo de carga

N1001: Cantidad de la mercancía

N1002: Descripción de la mercancía

N1003: Marcas y números

N1004: "J"

N1005: TIGIE

N1006: valor de la mercancía

N1007: Código de unidad de peso

N1008: peso de la mercancía

N1010: unidad de medida o embalaje

N1011: país de procedencia de las mercancías

Debe tenerse en consideración que la guía debe mandarse exactamente igual a la transmisión original, a excepción de los segmentos que estén permitidos cambiar. Esto incluye los segmentos opcionales que se enviaron en la transmisión original.

**Reemplazo 17 o 18 (Mercancías)House o Master**

Para la transmisión del reemplazo se requiere transmitir:

M1001: CAAT vigente (Master)

M1002: Siempre "O" (Master)

M1003: País de la embarcación(Master)

M1004: Código IMO del Buque(Master)

M1005: Nombre del Buque (Master)

M1009: Debe ser Y

M1010: Siempre es "L" (Master)

M1012: Número de manifiesto (Master)

M1014: SI o SE

P401: Puerto de arribo o puerto de zarpe(causal 18, House, vacío)

P402: Fecha de arribo o fecha de zarpe(causal 18, House, vacío)

M1301: CAAT del transportista

M1302: Puerto, debe ser el mismo indicada en el elemento P401 original y debe ser igual al indicado en el segmento P401 de la adenda.

M1303: Debe indicarse el tipo de modificación para este caso "R"

M1304: Debe indicarse el manifiesto, master o House a la cual deseas reemplazar la información transmitida.

M1306: Debe indicarse la causal, para Reemplazo son permitidas, solo son permitidas 17y 18,

M1309; CAAT correspondiente de la transmisión original

M1101: Número de House nueva

M1102: SI o SE

M1103: Número total de piezas (suma de los n10 declarados)

M1105: peso total de la mercancía

M1106: Código de unidad de medida

M1107: Volumen de la mercancía

M1108: Unidad de volumen de la mercancía

M1109: Identificador del tipo de guía

M1112: CAAT según corresponda

M1114: CAAT según corresponda

M1115: CAAT según corresponda

M1120: Código del ultimo puerto antes de llegar a México (master)

M1121: Código del puerto donde se realizó la carga(master)

N9 debe declararse 2 veces cuando sea House

N901: puede ser HO o MXI

N902: puede ser número de recinto o BL master o House de referencia

N101: Código de persona

N102: Nombre de la persona

N103: puede ser TIN

N104: RFC o TAX ID

N401: Nombre de la ciudad

N402: Código de la ciudad

N403: Código postal

N404: Código del país según apéndice G

PER01: IC

PER02: Nombre de la persona

PER03: Código de la forma de contacto

PER04: Forma de contacto

PER05: Código de la forma de contacto

PER06: Forma de contacto

VID01: Código de descripción del equipo (no se puede usar para carga a granel o contenedor vacío)

VID02: Iniciales del contenedor o NC

VID03: Numero del contenedor o NC

VID09: Código de apéndice M

VID10: Código de estado de contenedor siempre L o F

VID11: Tipo de carga

N1001: Cantidad de la mercancía

N1002: Descripción de la mercancía

N1003: Marcas y números

N1004: "J"

N1005: TIGIE

N1006: valor de la mercancía

N1007: Código de unidad de peso

N1008: peso de la mercancía

N1010: unidad de medida o embalaje

N1011: país de procedencia de las mercancías

Debe tenerse en consideración que la guía debe mandarse exactamente igual a la transmisión original, a excepción de los segmentos que estén permitidos cambiar. Esto incluye los segmentos opcionales que se enviaron en la transmisión original.

Con la causal 18 solo se podrá modificar la información del segmento N10, Cuando es House lleva 2 N9

18 no puede ser no contenerizada

### **Reemplazo manifiesto**

La única información del manifiesto que puede ser modificada es la siguiente:

- M1004 - Bessel Code
- M1005 - Vessel Name
- M1006 - Flight/Voyage Number
- P401
- P402 – Date

Pero debe transmitirse la misma información del resto de los campos, indicando en m1306 la causal 24

M1001: CAAT vigente

M1002: Siempre “O”

M1003: País de la embarcación

M1004: Código IMO del Buque

M1005: Nombre del Buque

M1009: Debe ser Y

M1010: Siempre es “L”

M1012: Número de manifiesto

M1014: SI o SE

P401: Puerto de arribo o puerto de zarpe

P402: Fecha de arribo o fecha de zarpe

M1301: CAAT del transportista transmitido originalmente

M1302: Puerto, debe ser el mismo indicada en el elemento P401 original y puede ser igual al indicado en el segmento P401 de la adenda.

M1303: Debe indicarse el tipo de modificación para este caso “R”

M1304: Debe indicarse el manifiesto al cual deseas reemplazar la información transmitida.

M1306: Debe indicarse la causal, para Reemplazo solo es permitida la 24

M1309; CAAT correspondiente de la transmisión original

M1101: Número de una master transmitida en el manifiesto

M1102: SI o SE

M1103: Número total de piezas (suma de los n10 declarados)

M1105: peso total de la mercancía

M1106: Código de unidad de medida

M1107: Volumen de la mercancía

M1108: Unidad de volumen de la mercancía

M1109: Identificador del tipo de guía

M1112: CAAT según corresponda

M1114: CAAT según corresponda

M1115: CAAT según corresponda

M1120: Código del ultimo puerto antes de llegar a México (master)

M1121: Código del puerto donde se realizó la carga(master)

N9 debe declararse 2 veces cuando sea House

N901: puede ser HO o MXI

N902: puede ser número de recinto o BL master o House de referencia

N101: Código de persona

N102: Nombre de la persona

N103: puede ser TIN

N104: RFC o TAX ID

N401: Nombre de la ciudad

N402: Código de la ciudad

N403: Código postal

N404: Código del país según apéndice G

PER01: IC

PER02: Nombre de la persona

PER03: Código de la forma de contacto

PER04: Forma de contacto

PER05: Código de la forma de contacto

PER06: Forma de contacto

VID01: Código de descripción del equipo (no se puede usar para carga a granel o contenedor vacío)

VID02: Iniciales del contenedor o NC

VID03: Numero del contenedor o NC

VID09: Código de apéndice M

VID10: Código de estado de contenedor siempre L o F

VID11: Tipo de carga

N1001: Cantidad de la mercancía

N1002: Descripción de la mercancía

N1003: Marcas y números

N1004: "J"

N1005: TIGIE

N1006: valor de la mercancía

N1007: Código de unidad de peso

N1008: peso de la mercancía

N1010: unidad de medida o embalaje

N1011: país de procedencia de las mercancías

Debe tenerse en consideración que la guía debe mandarse exactamente igual a la transmisión original, a excepción de los segmentos que estén permitidos cambiar. Esto incluye los segmentos opcionales que se enviaron en la transmisión original.

### **Reemplazo RF(19)**

Para la transmisión del reemplazo se requiere transmitir:

M1001: CAAT vigente(genérico)

M1002: Siempre "O" (genérico)

M1003: País de la embarcación(genérico)

M1004: Código IMO del Buque(genérico)

M1005: Nombre del Buque(genérico)

M1009: Debe ser Y

M1010: Siempre es "L" (genérico)

M1012: Número de manifiesto(genérico)M1014: SI o SE

P401: Puerto de arribo o puerto de zarpe(genérico)

P402: Fecha de arribo o fecha de zarpe(genérico)

M1301: CAAT del transportista

M1302: Puerto, debe ser el mismo indicada en el elemento P401 original y debe ser igual al indicado en el segmento P401 de la adenda.

M1303: Debe indicarse el tipo de modificación para este caso "R"

M1304: Debe indicarse el manifiesto, master o House a la cual deseas reemplazar la información transmitida.

M1306: Debe indicarse la causal, para Reemplazo son permitidas, solo son permitidas 19

M1309; CAAT correspondiente de la transmisión original

M1101: Número de House nueva (debe ser igual a m1304 si se usa 21 o 3 en m1306)

M1102: SI o SE

M1103: Número total de piezas (suma de los n10 declarados)

M1105: peso total de la mercancía

M1106: Código de unidad de medida

M1107: Volumen de la mercancía

M1108: Unidad de volumen de la mercancía

M1109: Identificador del tipo de guía

M1112: CAAT según corresponda

M1114: CAAT según corresponda

M1115: CAAT según corresponda

M1120: Código del ultimo puerto antes de llegar a México (master)

M1121: Código del puerto donde se realizó la carga(master)

N901: puede ser HO o MXI

N902: Debe ser número de recinto (se puede actualizar la información del recinto )

N101: Código de persona

N102: Nombre de la persona

N103: puede ser TIN

N104: RFC o TAX ID

N401: Nombre de la ciudad

N402: Código de la ciudad

N403: Código postal

N404: Código del país según apéndice G

PER01: IC

PER02: Nombre de la persona

PER03: Código de la forma de contacto

PER04: Forma de contacto

PER05: Código de la forma de contacto

PER06: Forma de contacto

VID01: Código de descripción del equipo o vacío

VID02: Iniciales del contenedor o NC

VID03: Numero del contenedor o NC

VID09: Código de apéndice M

VID10: Código de estado de contenedor

VID11: Tipo de carga

N1001: Cantidad de la mercancía

N1002: Descripción de la mercancía

N1003: Marcas y números

N1004: "J"

N1005: TIGIE

N1006: valor de la mercancía

N1007: Código de unidad de peso

N1008: peso de la mercancía

N1010: unidad de medida o embalaje

N1011: país de procedencia de las mercancías

Debe tenerse en consideración que la guía debe mandarse exactamente igual a la transmisión original, a excepción de los segmentos que estén permitidos cambiar. Esto incluye los segmentos opcionales que se enviaron en la transmisión original.

### **Reemplazo personas (20)**

Para la transmisión del reemplazo se requiere transmitir:

M1001: CAAT vigente(genérico)

M1002: Siempre "O" (genérico)

M1003: País de la embarcación(genérico)

M1004: Código IMO del Buque(genérico)

M1005: Nombre del Buque(genérico)

M1009: Debe ser Y

M1010: Siempre es "L" (genérico)

M1012: Número de manifiesto(genérico)M1014: SI o SE

P401: Puerto de arribo o puerto de zarpe(genérico)

P402: Fecha de arribo o fecha de zarpe(genérico)

M1301: CAAT del transportista

M1302: Puerto, debe ser el mismo indicada en el elemento P401 original y debe ser igual al indicado en el segmento P401 de la adenda.

M1303: Debe indicarse el tipo de modificación para este caso "R"

M1304: Debe indicarse el manifiesto, master o House a la cual deseas reemplazar la información transmitida.

M1306: Debe indicarse la causal, para Reemplazo son permitidas, solo son permitidas 20

M1309; CAAT correspondiente de la transmisión original

M1101: Número de House nueva (debe ser igual a m1304 si se usa 21 o 3 en m1306)

M1102: SI o SE

M1103: Número total de piezas (suma de los n10 declarados)

M1105: peso total de la mercancía

M1106: Código de unidad de medida

M1107: Volumen de la mercancía

M1108: Unidad de volumen de la mercancía

M1109: Identificador del tipo de guía

M1112: CAAT según corresponda

M1114: CAAT según corresponda

M1115: CAAT según corresponda

M1120: Código del ultimo puerto antes de llegar a México (master)

M1121: Código del puerto donde se realizó la carga(master)

N901: Puede ser HO o MXI

N902: Puede ser número de recinto O LDA

N101: Código de persona (modificable con código 20)

N102: Nombre de la persona(modificable con código 20)

N103: puede ser TIN(modificable con código 20)

N104: RFC o TAX ID(modificable con código 20)

N401: Nombre de la ciudad

N402: Código de la ciudad

N403: Código postal

N404: Código del país según apéndice G

PER01: IC

PER02: Nombre de la persona

PER03: Código de la forma de contacto

PER04: Forma de contacto

PER05: Código de la forma de contacto

PER06: Forma de contacto

VID01: Código de descripción del equipo o vacío

VID02: Iniciales del contenedor o NC

VID03: Numero del contenedor o NC

VID09: Código de apéndice M

VID10: Código de estado de contenedor

VID11: Tipo de carga

N1001: Cantidad de la mercancía

N1002: Descripción de la mercancía

N1003: Marcas y números

N1004: "J"

N1005: TIGIE

N1006: valor de la mercancía

N1007: Código de unidad de peso

N1008: peso de la mercancía

N1010: unidad de medida o embalaje

N1011: país de procedencia de las mercancías

Debe tenerse en consideración que la guía debe mandarse exactamente igual a la transmisión original, a excepción de los segmentos que estén permitidos cambiar. Esto incluye los segmentos opcionales que se enviaron en la transmisión original.